Intranet-Konfiguration

Die Intranetgrundeinstellung ist von Land zu Land leicht unterschiedlich. Bitte klicken Sie entsprechend weiter!


Deutschland, Schweiz und International

In der Intranet-Konfiguration werden alle wichtigen Angaben für einen korrekten Abgleich mit dem DGV-Server in Deutschland und dem Swiss Golf-Server in der Schweiz hinterlegt.


Sie können diese Konfiguration über ***Einstellungen/Intranet-Konfiguration*** öffnen.

Verbindung

Die Einstellungen sind hier bereits korrekt hinterlegt. Änderungen sollte hier nur der PC CADDIE Support durchführen.




Online-Kunden erhalten über den Button ***Einstellungen*** noch zusätzlich einen Benutzernamen und ein Passwort für den Datentransfer mit ***startzeit.com.***



Identifikation

Hier wird der Benutzername und das Passwort für die Identifikation am DGV-Server bzw. bei Swissgolf-Network hinterlegt.



Den Benutzernamen und bekommen Sie bei der Anmeldung von Ihrem zuständigen Golfverband.



Der Benutzername fällt bei Teilnehmern des DGV-Intranet nach Installation einer neuen PC CADDIE Station aus Sicherheitsgründen aus dem System. Bitte erfragen Sie diesen beim DGV (Kontakt: DGV) und tragen Sie ihn hier erneut ein.


Kommunikations-Server

Um einen automatischen Datenabgleich mit dem DGV-Server bzw. mit Swissgolf-Network zu erhalten, können Sie den Kommunikations-Server installieren. Dieser regelt einen automatischen Upload der Daten im Hintergrund, ohne dass Sie extra den Intranet-Abgleich über den Button oder manuell starten müssen.

Kommunikations-Server installieren

Damit Sie den Kommunikations-Server nutzen können, müssen Sie diesen einmal installieren. PC CADDIE richtet dann automatisch im Hintergrund einen sogenannten „Dienst“ ein, welcher automatisch den Abgleich mit dem Intranet regelt.


Klicken Sie hierzu auf den Button ***Kommunikations-Server installieren***:




Es öffnet sich das nachfolgende Fenster, während die Installation läuft:





Nachdem Sie den Server über den Button ***Server starten*** gestartet haben, erscheint auch bei Server-Status ***Server aktiv***. Nun gleicht PC CADDIE automatisch in dem eingestellten Zeitraum den Datentransfer ab.



Den eingerichteten Dienst können Sie über ***Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste*** in Windows aufrufen:








TIPP Damit der Kommunikations-Server korrekt arbeiten kann, sollte dieser nach einer Installation in Ihrer Firewall als Ausnahme definiert werden.

Kommunikations-Server entfernen




Über den Button ***Entfernen*** können Sie den installierten Kommunikations-Server auch wieder entfernen.

Spezielle Funktionen


Erklärung der Punkte

Im Folgenden wird die Lasche ***Spezielle Funktionen*** erklärt. Sie erreichen diese Funktion auch über Intranet verbinden, dann auf „Intranetkonfiguration und Sonderfunktionen“:




Unter der Lasche ***Spezielle Funktionen*** gibt es die nachfolgenden Möglichkeiten, Daten ins Intranet hochzuladen:


1. Sie können das ***Ausgangsverzeichnis leeren.***
2. Sie gelangen in die eigenen Clubinformationen und können diese ändern. In die Clubinformationen gelangen Sie ebenso über ***Einstellungen/Programm-Einstellungen/Club, Adresse, Bankverbindung:*** Club-Adresse, Bankverbindung, Gläubiger-ID
3. Hier ist die HCPI-relevanz von auswärts gespielten 9-Loch-Turnieren eingestellt, dies ist seit 2012 für alle bindend:




4. Bearbeiten Sie individuell die automatischen Antworttexte für Intranet-Anmeldungen. PC CADDIE hat bereits Texte hinterlegt die Sie ändern können:




5. Für alle Mitglieder können Sie die Spieler-ID beziehen. Nachdem Sie hier geklickt haben, startet automatisch PC CADDIE mit dem Bezug der ID und es öffnet sich das nächste Statusfenster:




6. Wenn Sie nochmals die Regionalität für alle Mitglieder prüfen möchten, gelangen Sie hier in die Funktion mit Anleitung.
7. Um alle Mitglieder neu ins Intranet hochzuladen und somit die korrekte Anzahl der Mitglieder im IIS abzugleichen, starten Sie bitte mit diesem Button den Upload. Es erscheint ein Abfragefenster, welches Sie im Normalfall mit ***OK*** bestätigen können. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
   Nach dem Start erhalten Sie dieses Statusfenster:



8. Mit diesem Button können Sie alle Turniere ins Intranet übertragen. Nach Bestätigung möchte PC CADDIE noch den gewünschten Zeitraum wissen und mit ***OK*** starten Sie anschließend die Übertragung.





Die Turniere werden dann hochgeladen:




9. Sie können die HCPI aller Mitglieder per Intranet prüfen.
10. Alle Gäste können Sie ebenfalls per Intranet prüfen. Normalerweise wird dieser Button jedoch nicht genutzt, da Sie Gäste ohnehin vor einem Wettspiel abgleichen, und der Abgleich aller Gäste zu lange dauern würde.
11. Durch Bestätigen des letzten Buttons starten Sie den Datenaustausch mit dem Intranet

Mitgliederkomplettabgleich






Mit diesem Button übertragen Sie dann alle Mitglieder neu ans Intranet.



Koordinaten für alle Mitglieder laden und prüfen

Seit 2016 prüft PC CADDIE die Koordinaten Ihrer Mitglieder automatisch. Diese Funktion wird daher nur noch in Ausnahmefällen benötigt.

* Nehmen Sie sich Zeit und arbeiten Sie alle Schritte der Reihenfolge nach ab. * Lesen Sie die Texte in den PC CADDIE Menüfenstern und nutzen Sie alle Möglichkeiten, um Ihre Daten zu prüfen: unsere automatische Koordinatenliste zur Prüfung in PC CADDIE sowie die übermittelten Daten im DGV-Intranet Informationssystem (IIS).




Schritt 1 - Koordinaten und Entfernungen aus den Adressen der Mitglieder ermitteln

Laden Sie die aktuellen Geodaten Ihrer Mitglieder. PC CADDIE prüft hier automatisch die Geodaten beider Adressen aus den Personendaten. Laut DGV darf bei 2 eingegebenen verschiedenen Adressen pro Mitglied die kürzere Entfernung automatisch genommen werden. Achtung: Das Laden der Geodaten kann auch mal eine Stunde dauern!

Schritt 2 - Personenliste mit den ermittelnten Koordinaten drucken

Zum Prüfen der geladenen Geodaten drucken Sie eine Koordinaten-Prüfliste aus. Dafür können Sie den gewünschten Personenkreis drucken und wahlweise aktivieren, ob die Liste auch alle Adressen enthalten soll:



Inhalte der Koordinaten-Prüfliste:
Referenzkoordinaten: Das sind die zur Berechnung verwendeten Koordinaten Ihrer Golfanlage. Diese bekommt PC CADDIE vom DGV-Intranet übermittelt. Prüfen Sie die Koordinaten und melden sich beim DGV, falls diese aus Ihrer Sicht nicht passen.
Koordinaten 1: Diese Spalte enthält die Koordinaten der 1. Adresse der Person.
Distanz 1 **: wäre die Entfernung zwischen 1. Adresse und Golfanlage in Kilometern (nach Koordinaten).
****Koordinaten 2**: enthält die Daten der 2. Adresse der Person.
Distanz 2: wäre die Entfernung zwischen 2. Adresse und Golfanlage in Kilometern (nach Koordinaten).
Effektiv: wäre die Entfernung in Kilometern, die mit den Mitgliederdaten an den DGV übertragen wird (Schritt 3) und zur Ausweisbestellung (Schritt 5) verwendet wird.

Beispiel-Liste:

Koordinaten

Referenz-Koordinaten: 50.0563930, 8.2883590


Stand: 17.11.16, 10:40 Uhr

lr.	Name	Koordinaten 1	Distanz 1	Koordinaten 2	Distanz 2	Effektiv
1	[redacted]	37.7984977, 0.0000000 Teststrasse 94123 Ort	1515.6	Teststrasse 2 12345 Testort 2	0.0	1515.6
2	[redacted]	49.0865074, 12.8876614	349.1		0.0	349.1
3	[redacted]	94234	0.0		0.0	-------
4	[redacted]	USA CN 1234	0.0		0.0	-------
5	[redacted]	Strasse 2 CH 8400 Testort 55.0473993, 24.2586917	1211.6		0.0	1211.6
6	[redacted]	CH 1234 47.4167816, 8.5611260	294.5		0.0	294.5
7	[redacted]	CH 8020 Schweizer Ort 46.2495776, 7.3213946 Belvédère 50	429.8		0.0	429.8

Schritt 3 - Alle Mitglieder neu an das DGV-Intranet übertragen


Übertragen Sie jetzt alle Mitglieder mit den Koordinaten an den DGV-Intranet. Bestätigen Sie die

folgende Fragen mit „OK“.



Mit dem **OK** werden die Mitglieder jetzt komplett zusammengestellt. Das kann etwas dauern. Falls Sie es noch Mitglieder gibt, für die keine Koordinaten vorliegen, versucht PC CADDIE auch für diese zur Sicherheit noch einmal die Koordinaten zu ermitteln, was das Zusammenstellen jetzt zusätzlich verlängert.

Zum Starten beantworten Sie folgende Frage mit „Ja“.



Auch der Mitgliederübertrag an das DGV-Intranet Informationssystem (IIS) kann einige Zeit beanspruchen. Beachten Sie: Erst wenn im Intranet-Informationsfenster der Mitgliederkomplettabgleich mit einem „grünen Haken“ bestätigt ist, ist die Antwort vom Intranet-Server an PC CADDIE zurückgekommen, dass alle Daten verarbeitet sind. Erst danach können Sie mit Schritt 4 weiter machen.

Schritt 4 - Regionalstatus im DGV-Intranetinformationssystem (IIS) prüfen


Dieser Schritt führt Sie direkt zu Ihren Clubdaten im DGV-Intranet-Informationssystem. Prüfen Sie hier genau den Regionalstatus für Ihre Mitglieder, bevor Sie die Ausweise bestellen. Weder der DGV noch PC CADDIE übernehmen eine Verantwortung für falsche Ausweisbestelldatensätze.

Schritt 5 - Ausweise bestellen

Wurden alle Daten für den Regionalstatus von Ihnen übermittelt, geprüft und für korrekt befunden, können Sie die Ausweisbestellung starten.

Österreich

Wenn Sie mit Ihrer österreischischen PC CADDIE Version ***Einstellungen/Programmeinstellungen/Intranet-Konfiguration*** starten, öffnet sich die Einstellung für Golf.AT Konfiguration:



Hier können Sie auch den ***FTP-Butler für Golf.AT automatisch installieren***. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne beim PC CADDIE Support.

Belgien/FedDb

Federation Royale Belge de Golf - Royal Belgian Golf Federation - FedDB

Konfiguration

Aktivieren / Deaktivieren

Die Konfiguration über // Einstellungen / Intranet // oder Makro *frbg* aufrufen und den Haken bei „Active“ setzten oder entfernen.

ASP:5 Fehler