Fixtastenbelegung

Sie kommen in die Fixtastenbelegung über **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Kasse-Fixtastenbelegung.**

Um diesen Menüpunkt nutzen zu können, benötigen Sie eine Tastatur mit Fixtasten-Block. Mit dieser Funktion hinterlegen Sie, welcher Artikel mit welcher Taste in der Kasse gebucht werden. Wie viele Zeilen und Spalten Sie mit Artikeln belegen können, ist abhängig von der Programmierung Ihrer Tastatur. Die Fixtastenbelegung ist individuell pro Kassen-Kontenbereich einzurichten.

Kassentastatur X
Welche Zeile soll bearbeitet werden?
<u>1</u> . Zeile
<u>2</u> . Zeile
<u>3</u> . Zeile
<u>4</u> . Zeile
<u>5</u> . Zeile
<u>6</u> . Zeile
<u>7</u> . Zeile
<u>8</u> . Zeile
<u>9</u> . Zeile
<u>1</u> 0. Zeile
<u>1</u> 1. Zeile
<u>1</u> 2. Zeile
Programmierung an alle Kassen
➡ <u>E</u> nde

Wählen Sie die zu bearbeitende Zeile durch einfaches Anklicken aus.

Kassentast	atur-Fixtaste	nbelegung								×
1. Reine	2		3	FG r	4 mit Umschalt-Tas	te	1	FG	🗸 ок	
1x0x1	000011010002	Apollinaris - 0,2	≡		000011010007	Apollinaris - 0,5	≡…	\checkmark	• <u>o</u>	
1x0x2	000011510002	Cola - 0,2	≡ •••	\checkmark	000011510007	Cola - 0,5	≡…		X Abbruch	
1x0x3			≡ •••				≡…			
1x0x4			≡…				≡…			
1x0x5			≡…				≡…			
1x0x6			≡…				≡…			
1x0x7			≡…				≡…			
1x0x8			≡…				≡…			
1x0x9			≡ •••				≡…			
1x1x0			≡ •••				≡…			
1x1x1			≡…				≡…			
1x1x2			≡…				≡…			
	ist es nicht a	° markiert ist, erschei ktiv, wird genau die a	nt ggr. ei ingegebe	ine Au ene Fa	arb-Grössen-Kom	nbinations-Moglici	nkeiten, lt.			
		-								
Titel: 5	Getränke alkoh	olfrei		#80	OFFFF (C	2 Tastencoo	des freigeben			
Titel: 5	Getränke alkoh	olfrei		#8(OFFFF 🦲 🕝	Tastencoo	des freigeben			

- 1. Die erste Spalte ist eine feste Einstellung.
- In der linken Artikelspalte wählen Sie den jeweiligen Artikel über den Artikellisten-Button aus. Hierbei gehen Sie von oben nach unten vor. Auf Ihrer Tastatur entspricht dies den Tasten von links nach rechts. In unserem Fall ist z.B. der Knopf für *Bitter Lemon* auf der Tastatur in der ersten Zeile der dritte Knopf von links.
- 3. Der Haken bei **FG** bedeutet Farben-Größen-Kombination. Ist dieser Haken gesetzt, wird die bei dem Artikel angelegte Farben-Größen-Kombinationen angezeigt. Ist das Häkchen nicht gesetzt, wird genau der angewählte Artikel aus den Unterartikeln genommen. Hat der Artikel keine Unterartikel, hat dies keine Folgen.
- Um die Tasten doppelt zu belegen, steht Ihnen die rechte Artikelspalte zur Verfügung. In der Kasse bedienen Sie dies durch gleichzeitiges Drücken der Umschalt-Taste (Großschreib-Taste/Shift).
- 5. Zum Schluss geben Sie noch einen Titel ein und bestätigen mit OK.

Wollen Sie in einem Kontenbereich mit zwei oder mehr Kassennummern arbeiten und die Fixtastenbelegung soll identisch sein, wählen Sie in der Zeilenauswahl folgenden Button:

Kassentastatur	×
Welche Zeile soll bearbeitet werden?	
<u>1</u> . Zeile	
<u>2</u> . Zeile	
<u>3</u> . Zeile	
<u>4</u> . Zeile	
<u>5</u> . Zeile	
<u>6</u> . Zeile	
<u>7</u> . Zeile	
<u>8</u> . Zeile	
<u>9</u> . Zeile	
<u>1</u> 0. Zeile	
<u>1</u> 1. Zeile	
<u>1</u> 2. Zeile	
Programmierung an alle Kassen	D
➡ <u>E</u> nde	

Wählen Sie nun die entsprechenden Kassennummern aus:

Tastaturbelegung kopieren		×
Auf welche Kassen soll die Belegung von dieser Kasse kopiert werden?	✓ <u>о</u> к	
Kasse 1	X Abbruch	
Kasse 2		
Kasse 3		
Kasse 4		
Kasse 5		
Kasse 6		
Kasse 7		
asse:		

Bestätigen Sie abschließend mit **OK.**