



# Schnellauswahl


Die Schnellauswahl kann nur für einen Kassen-Kontenbereich angelegt werden. Wählen Sie dazu vorher in der Auswahl z.B. **UMSATZ**, **PROSHOP** oder **GASTRO** aus. Für einen Beitrags-Kontenbereich (**CLUB**) kann die Schnellauswahl nicht konfiguriert werden.



## Schnellauswahl konfigurieren

Sie kommen in die Schnellauswahl über **System/Kasse/Schnellauswahl**. Sobald diese angelegt ist, gelangen Sie auch über den Zauberstab rechts oben in der Kasse. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, das besonders schnelle Arbeiten in der Kasse zu konfigurieren.



Klicken Sie auf **Schnell Tasten konfigurieren** (F7). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Schnellauswahl-Definition 1

Auswahlzeilen festlegen:

OK

Speichern

Abbruch

+ Neue Zeile F9

Entfernen F5

Bearbeiten F7

Hoch

Runter

Favorit:

Liste 1:

Liste 2:

Liste 3:

Liste 4:

Eine neue Zeile definieren Sie, indem Sie auf **Neue Zeile** (F9) klicken. Vergeben Sie einen neuen Titel für die Auswahlzeile. Zur besseren Übersicht können Sie noch eine Farbe auswählen. Wählen Sie besser dezente Farben aus, damit die Schrift weiterhin gut lesbar ist. Hinterlegen Sie die gewünschten Artikel indem Sie **Neue Artikel** (F9) anklicken und aus der Auswahlliste die Artikel aussuchen.

**Schnellauswahl-Definition** ☐ ✕

Artikelzeilen festlegen: FG

Erwachsene Sonn/Feiertags
Erwachsene Wochentags
Jugend Sonn/Feiertags
Jugend Werktags

Titel:   
 Farbe:  ■ 🗨  
 Kennung:   
 Anzeigen in diesen Hauptlisten:  
 Liste 1  
  Liste 2  
  Liste 3  
  Liste 4

**!** Bitte beachten Sie, dass Sie im Anschluss Artikel mit Farb-Größenkombinationen bearbeiten müssen. Wählen Sie einen Artikel aus und klicken Sie bitte auf **Bearbeiten** (F7).

**Schnellauswahl-Definition** ☐ ✕

Den folgenden Artikel direkt anwählen:

**Für folgenden Artikel die Varianten auswählen:** ➔

Leerblock einfügen


Neue Zeile anfangen

Artikel:  Erwachsene Sonn/Feiertags ☰ ⋮  
 Farbe:  🗨  
 Kennung:

Setzen Sie den Haken bei **Farben-Größen-Auswahl**, dies bewirkt, dass Sie später in der Kasse auch

die Unterartikel auswählen können.


Jetzt definieren Sie noch, in welcher Liste die Artikel angezeigt werden sollen. Ihnen stehen 4 Listen zur Auswahl. Damit erhalten Sie eine größere Übersicht. Sie können z.B. eine Liste mit den Greenfees erstellen, eine zweite mit Pro-Shop-Artikeln und eine dritte können Sie für Kleinigkeiten aus dem Bistro nutzen, welche am Empfangstresen verkauft werden. Selbstverständlich ist es auch möglich, einen Artikel in mehr als einer Liste anzeigen zu lassen: bitte setzen Sie die Haken entsprechend mehrfach.



Anzeigen in diesen Hauptlisten:

Liste 1    Liste 2    Liste 3    Liste 4

Verteilen Sie die Artikel in die erstellten Zeilen. Dabei ist es möglich, z.B. einen Token in der Zeile Leihartikel wie auch in der Zeile Greenfees einzupflegen. Das erleichtert Ihnen die Arbeit in der Kasse.



**Schnellauswahl-Definition**

Auswahlzeilen festlegen:

Greenfee	1
Greenfee Jugend	1
Divers	1

OK  
Speichern  
Abbruch

+ Neue Zeile F9   Bearbeiten F7  
Entfernen F5   Hoch 1   Runter 2

Favorit:

Liste 1:    Liste 2:   
Liste 3:    Liste 4:

Sehr praktisch sind die Pfeile **Hoch** (1) **Runter** (2). Hiermit können Sie einen Artikel in der Auswahlzeile nach oben oder unten verschieben. Wählen Sie dazu einen Artikel aus, klicken ihn an und gehen anschließend auf das Feld **Hoch** oder **Runter**.




Sie können den Listen Namen geben (3). Diese können A;B;C;D sein oder auch Greenfee, Bistro,


Hotel, Shop. Jetzt können Sie die Kasse öffnen.

## Aktive Anwendung in der Kasse


In der Kasse finden Sie die definierten Listen (1) wieder. Sollten Sie noch Änderungen vornehmen wollen, kommen Sie schnell mittels des **Zauberstabes** (2) in die Funktionsauswahl. Hier klicken Sie bitte **Kassen-Einstellungen** an und dann auf **Schnellauswahl bearbeiten** (F2).



Klicken Sie auf **Kunde F9** und wählen einen Kunden aus. Der Cursor springt automatisch in die Artikelauswahl. Hier tippen Sie einen Punkt ein, PC CADDIE springt in die Schnellauswahl. Hier werden die Zeilen auf der linken Seite angezeigt, auf der rechten die dazugehörigen Artikel. Aktive Zeilen sind mit einem blauen Rand umrandet.



Sie können mit den Pfeiltasten **Hoch** und **Runter** auf der Tastatur von Greenfee bis zu Buffetgeld wechseln. Mit den Tasten links oder rechts kommen Sie in die Artikelauswahl, auch hier können Sie wieder mittels der Tasten die Artikel wechseln. Artikel, denen ein Pfeil im Quadrat vorangestellt sind, können direkt gebucht werden. Artikel, denen einen Pfeil im Kreis vorangestellt ist, haben noch eine weitere Auswahl, die Unterartikel. Wenn Sie den richtigen Hauptartikel ausgesucht haben, können Sie mit Enter bestätigen. Hier öffnet sich dann die Artikelauswahl.



Suchen Sie mittels der Pfeiltasten auf der Tastatur den richtigen Artikel aus und bestätigen Sie mit Enter. Über die Tastatur können Sie alle Vorgänge in der Kasse bearbeiten, die Maus wird nicht mehr benötigt.


<b>Pfeil nach oben</b>	Cursor nach oben verschieben
<b>Pfeil nach unten</b>	Cursor nach unten verschieben
<b>Pfeil rechts</b>	Cursor nach rechts verschieben
<b>Pfeil links</b>	Cursor nach links verschieben
<b>Buchen</b>	Enter
<b>F11</b>	Bon
<b>F12</b>	Zahlen
<b>F1</b>	Artikel suchen
<b>F9</b>	neuen Kunden suchen
<b>Fertig</b>	Enter
<b>Abbruch</b>	Escape




Der Button **automatischen Filter aufheben** (F7) kann beispielsweise verwendet werden, wenn in der Kasse eine **Artikel-Automatik** hinterlegt wurde. Für einen Gast werden dann immer nur Gästeartikel angezeigt und für ein Mitglied nur Mitgliedsartikel. Käme beispielsweise ein Mitglied mit einem Gast zu Ihnen und möchte ein Cart erwerben, würden Sie dem Gast eventuell den günstigeren Mitgliedsartikel gewähren.

# Schnellauswahl an andere Kasse kopieren

Unter **System/Kasse/Schnellauswahl** gelangen Sie zu folgendem Fenster:



Wenn Sie auf **Einstellungen an andere Kassen kopieren** geklickt haben, öffnet sich folgendes Fenster:



Hier haben Sie die Möglichkeit, (1) eine generelle Konfiguration für alle Kassen zu machen, oder (2) die Kopie an eine ausgewählte Kasse zu senden, oder auch unter (3) eine neue Kasse zu wählen. Anschließend bestätigen Sie mit **OK**.