

RapidMail

Mit dem Modul Mailing-Interface RapidMail steht Ihnen in PC CADDIE eine Funktion zum Massenmailversand zur Verfügung. Dieses Modul muss lizenziert sein. Damit können Sie den Versand von personalisierten Serienmails mit HTML-Anlagen direkt aus PC CADDIE, z.B. für den Newsletter-Versand abwickeln.


Rapidmail selbst bietet DSGVO-konformen Newsletterversand, einen komplett webbasierten Editor mit Drag- und Drop-Funktion, Versand der Newsletter erfolgt über die Infrastruktur von Rapidmail.

Für die Nutzung der Schnittstelle zu Rapidmail ist eine separate, kostenpflichtige Vereinbarung mit dem Anbieter Rapidmail notwendig. Diese Kosten erfahren Sie beim Anbieter.

Hochladen

1. Ausgabe der Personen in einer Datei im PC CADDIE

Im Register von PC CADDIE kann man unter Kontakte das Element „Mailing-Interface“ anklicken. Dadurch wird ein Mailing-Interface-Dialog geöffnet. Unter Layout kann man auf dem Button „Editieren...“ anschließend „rapidmail“ auswählen. Benutzername und Passwort müssen noch im selben Dialog eingegeben werden. Die Personengruppe ist von Bedeutung, da die Empfängerliste auf die ausgewählte Gruppe basiert ist. Die Reihenfolge kann man nach Bedarf anpassen. Auf dem Button „Ausgeben“ wird der Benutzer gefragt, ob die Dateiausgabe gestartet werden soll. Hier kann der Benutzer die Ausgabe bestätigen mit „Dateiausgabe starten“. Ein neues Dialog mit dem Titel „Ansprechpartner wählen“ erscheint. Hier kann man den Partner wählen und auf „OK“ klicken. Im Dialog „Mailing-Interface“ wird auf einer Box angezeigt, wie viele Personen ausgegeben worden sind. Mit dem Button „rapidmail“ würde man auf einen neuen Dialog zustossen.




Button	Name	Beschreibung
1	Editieren-Button	Auswahl der der Mailing-Variante (rapidmail, SuperMailer, MailProfiler)

Button	Name	Beschreibung
2	Ausgabe-Button	Ausgabe der Personen in eine Datei (List.txt)
3	Personengruppe	Auswahl der Personengruppe
4	Hochladen an rapidmail	Upload der Personen in der Datei (List.txt) an rapidmail

2. rapidmail-Versand

Sobald im „Mailing-Interface“ der Button „rapidmail“ geklickt wird, erscheint der Dialog „rapidmail-Versand“. Unter „Letzte Ausgabe“ versteht man die Zeit, an welche die erstellte Datei mit den Personen zuletzt ausgegeben hat. Der Filtername ist die ausgewählte Personengruppe im „Mailing-Interface“. Mit „Ausgegebene Personen“ meint man die Anzahl der Personen, die in der Datei erstellt worden sind. „Letzter Upload“ bedeutet die Zeit, als das letzte Mal die Datei an rapidmail geschickt worden ist. „Upload-Ergebnis“ weist darauf hin, ob die Datei erfolgreich an rapidmail geschickt worden ist.



Button	Name	Beschreibung
1	Daten versenden	Die ausgegebene Datei mit den Personen wird an rapidmail verschickt
2	Sendeliste rapidmail	Weiterleitung auf die Empfängerliste-Webseite von rapidmail
3	Mailing rapidmail	Weiterleitung auf die Mailing-Webseite von rapidmail
4	Abbrechen	Abbruch des rapidmail-Versand, man wird auf „Mailing-Interface“ weitergeleitet

Es gibt zwei Wege, auf die Empfängerliste von rapidmail zu gelangen.

Auf PC CADDIE kann man auf rapidmail-Versand auf den zweiten Button „Sendeliste rapidmail“ klicken, oder auf rapidmail.de auf das Register „Empfängerliste“ klicken.

Variante	Kurzbeschreibung	Bild
1	Sendeliste rapidmail auf PC CADDIE	
2	Register rapidmail auf rapidmail	

Im Mailing von rapidmail kann man Emails mit einer Vorlage von rapidmail versenden, oder man kreiert eine eigene Vorlage. Was hier von Vorteil ist, dass man die Vorlagen alle speichern kann, um sie beim nächsten Mal zu benutzen.

Spaltenname	Kurzbeschreibung
Title	Titel der Person (Dr.)
firstname	Vorname der Person
lastname	Nachname der Person
gender	Geschlecht der Person
birthdate	Geburtsdatum der Person
extra1	Anrede
extra2	Anrede mit sehr geehrte/geehrter
extra3	Zweite Ansprache
extra4	Sprache

Spaltenname	Kurzbeschreibung
extra5	Status HomeclubNa
extra6	Info
extra7	PCODE

Unterschied Single-Upload & File-Upload

Die Variante Single-Upload lädt die ausgegebenen Personen einzeln auf rapidmail hoch. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Empfängerliste schneller verfügbar ist als die File-Upload-Variante. Ein Nachteil von Single-Upload ist, dass sie duplizierte E-Mail-Adressen nicht unterstützt.

Hingegen die Variante File-Upload unterstützt das Hochladen der Personen mit duplizierten E-Mail-Adressen. Der Nachteil dieser Variante ist, dass die Dauer des Uploads relativ länger dauert.

Konfiguration


Damit der Newsletter rapidmail in der PC CADDIE Software verwendet werden kann, wird ein API-Zugang benötigt. Das Erstellen des Zugangs wird auf der offiziellen Webseite von rapidmail gemacht. Auf der Webseite von rapidmail klickt man oben rechts auf das Profil des Users und klickt anschließend auf „API“. Jetzt kann man auf der weitergeleiteten Seite auf „Neuen API-Zugang anlegen“ klicken und gibt eine Beschreibung an. In diesem Beispiel wird „PC CADDIE“ angegeben. Mit Klick auf „Speichern“ hat man einen API-Zugang angelegt.

The screenshot shows a web form titled "API - Neuen API-Zugang anlegen". It has three main input fields: "Benutzername" (set to "Wird automatisch generiert"), "Passwort" (set to "Wird automatisch generiert"), and "Beschreibung" (containing "PC CADDIE"). Below the description field is a small note: "z.B. Verbindung auf Wordpress, Verbindung zum CRM". A green "Speichern" button is located below the form. Underneath the form, there is a section "API - Zugänge" with a sub-button "Neuen API-Zugang anlegen". Below this, a table lists API access details, including a "PCODE" and a "Passwort" field.

Der Benutzername und Passwort sind unter dem Button „Neuen API-Zugang anlegen“ zu sehen. Diese werden benötigt, um sie in der PC CADDIE Software einzugeben und das Feature zu verwenden. Auf der PC CADDIE Software klickt man im Menü auf „Kontakte“ und wählt darunter „Mailing-Interface rapidmail“ aus. Daraufhin klickt man auf dem neuen Dialog auf „Editieren“. In diesem Dialog wählt man den Typ „rapidmail“ aus und gibt den Benutzernamen und das Passwort, welches gerade auf rapidmail automatisch erstellt wurde, ein. Mit „OK“ bestätigt man die Eingabe und man kann mit dem Newsletter-Feature beginnen!

Mögliche Fehlermeldungen

Beim Export kann es zu dieser Fehleranzeige kommen:



In diesem Falle sollten Sie bitte die in rapidmail gespeicherten Empfängerlisten prüfen. Die Meldung kommt, wenn zu viele Sendelisten angelegt wurden. Die von PC CADDIE gesendeten Adressen überschreiben jeweils die bestehende Liste, das aber auch nur, wenn der Name der Sendeliste der gleiche bleibt.