

Statistique des places

Sur ***Jeux de paris/Imprimer…/Statistiques du parcours*** PC CADDIE détermine par tournoi le nombre d'eagles, de birdies, de par, de bogeys et de doubles bogeys pour chaque trou. PC CADDIE calcule le nombre moyen de coups nets et bruts sur les trous et détermine ainsi le degré de difficulté des trous.

Si vous choisissez cette fonction, sélectionnez d'abord un tournoi, confirmez avec ***OK*** et la fenêtre suivante s'ouvre :



- Vous êtes libre de choisir une autre ***répartition des handicaps*** de choisir un autre handicap. Ici, la ***Répartition des handicaps*** selon le système d'handicap EGA est proposée.
- Il est courant et très judicieux que la répartition des handicaps soit effectuée séparément pour les neuf premiers ou deuxièmes trous. Par conséquent, l'option ***9 premiers trous impairs…*** est toujours activée. Cela a pour conséquence que seuls les chiffres de répartition 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 sont attribués sur les 9 premiers trous et que seuls les chiffres pairs correspondants sont attribués sur les 9 seconds trous. Cela signifie que si le trou le plus difficile du parcours se trouve sur les neuf seconds trous (par exemple le trou 15), seule la répartition du handicap 2 lui sera attribuée.
  La répartition des objectifs selon ce système est très importante pour que les tournois à 9 trous puissent également se dérouler correctement sur le parcours.
- Démarrez l'impression avec ***Imprimer*** (F8) :



Vorgabe	Pro- 4	5 - 11	12 - 18	19 - 26	27 - 36	37 - --	Total
Anzahl	3	1	1	1	0	3	9

Loch	Eagle	Birdie	Par	Bogey	D-Bog.	Others	Brutto	Netto	Par	HCP	Bew.
1	1	3	0	1	2	2	4,67	3,11	4	5	11
2	0	2	2	1	3	1	4,89	3,22	4	3	9
3	2	1	2	3	1	0	5,00	3,78	5	7	15
4	0	1	2	2	2	2	5,22	4,33	4	13	7
5	0	0	1	0	4	4	5,33	4,33	3	11	1
6	0	1	0	3	3	2	5,56	4,56	4	9	3
7	0	0	1	0	4	4	5,33	4,44	3	17	1
8	0	1	1	3	2	2	5,33	3,56	4	1	5
9	1	0	3	3	2	0	5,56	4,67	5	15	13
10	0	2	1	2	2	2	5,11	3,78	4	6	12
11	0	2	0	3	2	2	5,22	4,33	4	16	10
12	0	2	1	2	1	3	5,33	4,33	4	8	8
13	0	0	1	0	3	5	5,78	5,00	3	18	2
14	1	1	2	0	3	2	6,11	5,11	5	10	12
15	1	0	3	1	3	1	6,11	4,56	5	4	12
16	0	0	3	1	1	4	4,89	4,00	3	14	4
17	0	3	0	2	2	2	5,22	3,44	4	2	10
18	0	2	0	3	1	3	5,44	4,44	4	12	6

Le niveau de difficulté calculé se trouve dans la colonne intitulée „Bew. (= Évaluation). Dans un tournoi individuel, il peut arriver que l'évaluation soit la même pour certains trous, voir les trous 10, 14 et 15. Cela résulte du même rapport entre le par et le pourcentage de coups, à savoir 5,11 pour le par 4 et 6,11 pour le par 5.

A titre de comparaison, vous trouverez à côté, dans la colonne „HCP“, la répartition par défaut actuellement réglée. De plus, une statistique des participants est établie par classe de handicap. Les statistiques peuvent être limitées à certains groupes de personnes, par exemple pour évaluer les résultats des pros participant à un tournoi.

Cette fonction n'évalue que le tournoi actuellement sélectionné. Pour des évaluations globales sur plusieurs tournois ou pour toute l'année, veuillez utiliser la fonction Jahres-Platzstatistiken .